

수세소독 절차서

사전준비	— 눈에 보이는 유기물을 제거하고 돈사내 이동식 장비는 모두 제거한다.
	— 수세 대상 돈사의 전원 공급을 차단한다.
	— 사료통, 보온등과 같은 이동 가능한 모든 장비와 접근이 어려운 지역 (채널, 웬 박스 등)을 분리한다.
	— 돈사 내 먼지를 털고 쓸어낸다.
불리기	— 돈사 내부를 지붕부터 바닥까지 농장 전용 세제 또는 물로 적신다. (가능하다면 24 시간, 세제를 통해서는 최소 30 분)
	— 이동 가능한 장비를 따로 수세를 진행한다.
수세	— 1 차 수세는 바닥과 벽에 남아있는유기물을 제거하기 위해서 고압수세기로 빠르게 실시한다.
	— 본격적인 수세는 뜨거운 물 또는 스팀 청소기를 사용해서 돈사 전체를 고압수세한다. 뜨거운 물이 없을 경우 찬물로도 가능하다.
	— 수세 방향은 높은 곳에서 낮은 곳으로, 안쪽에서 입구 쪽으로 한다. 모든 표면이 수세되어야 한다.
	— 육안으로 돈사 청소상태를 확인한다.
소독	소독제는 살균, 살진균, 살바이러스 소독제를 사용을 권장한다. 바닥 소독제는 수세 후 1~5시간 후 적용시킨다.
건조	— 건조는 수세에 있어서 가장 중요한 절차로 모든 작업이 끝나면 건조 작업을 진행한다, 소독제에 저항성을 갖는 미생물을 생존에 적합하지 않은 조건(영양 및 수분 공급 중단)에 노출시킴으로 미생물을 파괴시키는 기간이다. - 건조기간은 5~7 일간 유지하는 것을 추천하나 하루만이라도 건조 시키는 것이 좋다.
	●주의: 조건이 여의치 않으면 보온등을 이용한다.